

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES, (face à l'Hippodrome)
C. C. P. : RENNES 9.404-94

ABONNEMENT ANNUEL
15 F.

Annexe au Bulletin n° 65

16 Janvier 1966

INFORMATIONS

ECHALOTES

Pourriture blanche des racines (Sclerotium cepivorum)

Le traitement chimique de la semence permet de limiter les dégâts parfois importants dus à cette maladie.

Il convient de procéder à la façon suivante :

1°) Préparer une bouillie avec 10 l d'eau et 180 g de Quintozène sous forme de poudre mouillable (poudre pour bouillie).

2°) Incorporer progressivement cette bouillie à 100 kg de bulbes qui, bien remués, absorbent en totalité les 10 l de solution.

3°) Étendre la semence pour qu'elle se ressuie pendant quelques heures avant plantation.

PORTE-GRAINES DE CHOUX-FLEURS

Pour diminuer les risques de pourriture des hampes florales, effectuer les traitements indiqués au paragraphe consacré à l'Alternaria brassicae dans la note ci-jointe.

POIS

En vue de limiter le développement des champignons responsables de la maladie du Pied-noir, désinfecter la semence avec une spécialité à base de Manèbe, Mancozèbe, Thirame, Oxyquinoléate de cuivre, Organo-mercurique.

CLOQUE DU PECHER

Il est nécessaire d'effectuer un premier traitement dès maintenant. Une deuxième application devra être réalisée lorsque les bourgeons seront très nettement gonflés. Employer l'un des produits suivants :

P. 116

- Produit cuprique : 500 g de cuivre métal à 1'hl.
- Zirame : 180 g de matière active à 1'hl.
- Thirame : 175 g de matière active à 1'hl.
- Ferbame : 175 g de matière active à 1'hl.

Les produits cupriques ne doivent plus être utilisés à partir du moment où l'on distingue nettement le calice.

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Effectuer dès maintenant le traitement de prédébouillage afin de détruire les oeufs d'Acariens et de Pucerons. Choisir une spécialité à base :

- d'oléoparathion)
- d'oléomalathion) respecter la dose indiquée par le fabricant.
- d'huile jaune)

Ne pas utiliser ce dernier produit au delà du stade C.

Ajouter une spécialité cuprique à raison de 500 g de cuivre métal par hl d'eau en vue d'éviter les contaminations de divers champignons (Tavelure du poirier, chancres divers).

Utiliser un appareil à forte pression et suffisamment de bouillie pour assurer une bonne couverture des parties traitées.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

F. BARBOTIN et G. PAITIER.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux.

J. DELOUSTAL.